

# EDSファイルのリビジョン変更方法

## マイナーリビジョン変更手順

- 1 EDSファイルをメモ帳で開きます。
- 2 MinRev をPLC側で認識した、リビジョン番号に変更し上書き保存してください。



```
IANP3802-EP0_V_2_1.eds - メモ帳
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)
$ EZ-EDS Version 3.9 Generated Electronic Data Sheet

[File]
  DescText = "IAI IANP3802-EP0";
  CreateDate = 08-20-2013;
  CreateTime = 17:52:17;
  ModDate = 08-20-2013;
  ModTime = 17:52:18;
  Revision = 2.1;

[Device]
  VendCode = 699;
  VendName = "IAI Corporation";
  ProdType = 43;
  ProdTypeStr = "Generic Device";
  ProdCode = 107;
  MajRev = 2;
  MinRev = 12;
  ProdName = "IANP3802-EP0";
  Catalog = "IANP3802-EP0";

[Device Classification]
  Class1 = EtherNetIP;

[Params]
  Param1 =

行 1、列 1    100%    Windows (CRLF)    UTF-8
```