

パラメーター編集_イネーブル機能

デッドマンスイッチ付きのタッチパネルティーチングボックスの場合にデッドマンスイッチ機能有効／無効を設定します。

No.	名称	単位	入力範囲	工場出荷時の初期値
42	イネーブル機能	—	0：有効（使用する） 1：無効（使用しない）	1

機械が運転する事を許可する信号（安全スイッチやティーチングボックスのデッドマンスイッチ等）の状態を監視し、信号が入力された場合にはアクチュエーターモーターの電源を遮断する機能です。（≒非常停止）

デッドマンスイッチ付きのタッチパネルティーチングボックス背面

